

WindowsLiveメール2009設定マニュアル


インターネットに接続して、電子メールアドレス、メールパスワードの変更を行うために必要な設定をご説明いたします。

WindowsLiveメール2009 設定手順


1 1. Windows Live メールを起動します




2 上部にある【メニュー表示】ボタンをクリックし、表示される【メニューバーの表示】をクリックします。




3 【ツール】をクリックして表示される【アカウント】をクリックします。



- 4 アカウント画面が表示されます。
【追加】ボタンをクリックします。



- 5 アカウントの追加画面が表示されます。
【電子メールアカウント】をクリックし、【次へ】をクリックします。



6 下の表を参考に①から⑤を入力し、【次へ】をクリックします。

※記入例です。

① 電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力
② パスワード	メールパスワードを入力
③ パスワードを保存する	チェックを入れる
④ 表示名	お客様のお名前を入力 (相手に表示されるお名前になります)
⑤ 電子メールアカウントの サーバー設定を手動で構成する	チェックを入れる

※メールアドレス・メールアカウント・パスワードはお手元のメールアドレスご利用案内書をご確認下さい。


7 下の表を参考に①から⑤を入力し、【次へ】をクリックします。

※記入例です。


① 受信サーバー	popr.atbb.ne.jp
② ログインID	メールアドレスご利用案内書の メールアカウントを入力
③ 送信サーバー	mailr.atbb.ne.jp
④ 送信サーバポート (R)	587に変更してください
⑤ 送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる

※メールアドレスを変更されている場合でも、②はメールアドレスご利用案内書のメールアカウントをご入力ください。

8 【完了】をクリックします。




9 アカウント画面の【閉じる】をクリックすると、設定は完了となります。






補足 メールアドレスを変更された場合

- 1 【ツール】をクリックして表示される【アカウント】をクリックします。



- 2 Atbb.ne.jpを選択し、【プロパティ】をクリックします。



- 3 【全般】タブ内の“電子メールアドレス”を変更し、【OK】をクリックします。

Atbb.ne (toumei) プロパティ

全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定

メール アカウント

これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください (例: 仕事、Windows Live Hotmail)。

Atbb.ne (toumei)

ユーザー情報

名前(N): toumei

会社(O):

電子メール アドレス(M): **toumei@atbb.ne.jp**

返信アドレス(Y):

メールを受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)

OK キャンセル 適用(A)

※電子メールアドレス以外の項目 (アカウント名など) の変更は必要ありません。

✉ 補足 メールパスワードを変更された場合

- 1 【サーバー】タブ内の“パスワード”を消してから、新しいパスワードを入力後、【OK】をクリックします。

Atbb.ne (toumei) プロパティ

全般 **サーバー** 接続 セキュリティ 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信メール (POP3)(I): popr.atbb.ne.jp

送信メール (SMTP)(U): mailr.atbb.ne.jp

受信メール サーバー

ユーザー名(A): toumei

パスワード(W): **●●●●●●●●**

パスワードを保存する(W)

クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(A)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(V)

設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

※パスワード以外の項目の変更は必要ありません。